

OOPT Stage 2030

<Analyze>

Version 1.0

Project Team

T7 Team

Date

2017-04-13

Team Information

201414134 오세욱

201414136 임현유

201211375 임동현

201211387 하헌규

Table of Contents

1	Activity 2010. Revise Plan.....	3
2	Activity 2020. Synchronize Artifacts	6
3	Activity 2031. Define Essential Use Cases	6
4	Activity 2032. Refine Use Case Diagrams.....	13
5	Activity 2033. Define Domain Model.....	14
6	Activity 2034. Refine Glossary	15
7	Activity 2035. Define System Sequence Diagrams.....	15
8	Activity 2036. Define Operation Contracts	20
9	Activity 2038. Refine System Test Case.....	24
10	Activity 2039. Analyze Traceability Analysis.....	26

1. Activity 2010. Revise Plan

1.1 Project Objectives

기존의 Objective에서 대푯값을 선택하여 전체 결과값 내에서 검색하여 결과를 프로그램 내에서 출력하는 것으로 변경

Ver1.0	대푯값에 우선 순위를 부여하여 그 결과값을 먼저 출력하고, 확인할 동안 나머지 전체 결과를 출력하여 시간을 절약할 수 있는 Category Partition Tool을 목표로 한다.
Ver2.0	사용자가 대푯값을 선택하여 그 결과값을 프로그램 상에서 출력하고, 전체 결과값은 파일로 출력하는 Category Partition Tool을 목표로 한다.

1.2 Functional Requirements

기존의 Functional Requirements는 implement를 생각하고 작성하였기 때문에 시스템 내부를 자세하게 설명함.

● Ver1.0

Ref	Function	Description
R1.1	Category 추가	Category 객체를 생성한다.
R1.2	Category 수정	Category를 수정한다.
R1.3	Category 삭제	Category 객체를 삭제한다.
R1.4	Value 추가	Value 객체를 생성한다.
R1.5	Value 수정	Value를 수정한다.
R1.6	Value 삭제	Value 객체를 삭제한다.
R1.7	Constraint 추가	Constraint를 추가한다.
R1.8	Constraint 수정	Constraint를 수정한다.
R1.9	Constraint 삭제	Constraint를 삭제한다.
R1.10	Value 우선 순위 선택	Value에 우선 순위를 부여한다.
R2	Test Case 계산	전체 Test Case를 계산한다.
R2.1	우선 순위 계산	우선 순위가 있는 Value에 관련된 Test Case를 먼저 계산하고 그 Test Case가 전체 Test Case중 가지는 비중을 계산한다.
R2.2	진행 상황 계산	전체 Test Case중 얼마나 진행 했는지 계산한다.
R2.3	출력	결과값들을 출력한다.
R2.3.1	우선 순위 출력	우선 순위 Test Case를 화면에 출력한다.

R2.3.2	진행 상황 출력	진행 상황을 화면에 출력한다.
R2.3.3	File 출력	전체 Test Case를 File로 출력한다.
R3.1	초기화	모든 입력과 출력 화면을 초기화한다.
R4.1	프로그램 종료	프로그램을 종료한다.

● Ver2.0

Ref	Function	Description
R1.1	Category 추가	Category를 추가한다.
R1.2	Category 수정	Category를 수정한다.
R1.3	Category 삭제	Category를 삭제한다.
R1.4	대푯값 추가	대푯값을 추가한다.
R1.5	대푯값 수정	대푯값을 수정한다.
R1.6	대푯값 삭제	대푯값을 삭제한다.
R1.7	Constraint 추가	Constraint를 추가한다.
R1.8	Constraint 수정	Constraint를 수정한다.
R1.9	Constraint 삭제	Constraint를 삭제한다.
R1.10	대푯값 선택	검색하고 싶은 대푯값을 선택한다.
R2.1	Test Case 계산	Test Case를 계산한다.
R2.2	출력	결과를 출력한다.
R3.1	초기화	모든 입력과 출력 화면을 초기화한다.
R4.1	프로그램 종료	프로그램을 종료한다.

1.3 Nonfunctional Requirements

Objective 변경으로 그에 따른 Nonfunctional Requirements도 변경

Ver1.0	우선순위 계산이 전체 계산보다 빠르게 출력
Ver2.0	선택한 대푯값의 Test Case가 화면에 빠르게 출력


1.4 Terms in Glossary

Value의 의미가 불명확하여 대푯값(Representative Value)로 변경

Ver1.0	Value
Ver2.0	대푯값(Representative Value)

1.5 Implement Prototype


Objective의 변경으로 버튼, 화면 재배치




1.6 Use-Case Diagram

System 내부의 동작을 생략

● Ver1.0



● Ver2.0



2. Activity 2020. Synchronize Artifacts

Stage 1000 을 Ver2.0으로 수정

3. Activity 2031. Define Essential Use Cases

Use Case	Category 추가
Actor	Actor-based
Purpose	Category를 추가한다.
Overview	User에게 Category의 이름을 입력 받아서 Category를 추가한다.
Type	Primary
Cross Reference	Functions : R1.1 Use Cases :
Pre-Requisites	N/A
Typical Courses of Events	(A) : Actor, (S) : System 1. (A) : Category 추가를 요청한다. 1. (A) : Category의 이름을 입력한다. 2. (S) : 입력 받은 이름을 갖는 Category를 생성한다.
Alternative Courses of Events	N/A
Exceptional Courses of Events	이름을 입력하지 않을 경우 'Category #number'로 명명한다.

Use Case	Category 수정
Actor	Actor-based
Purpose	Category를 수정한다.
Overview	User에게 이름을 입력 받아서 기존의 Category를 수정한다.
Type	Primary
Cross Reference	Functions: R1.2 Use Cases:
Pre-Requisites	Category가 존재해야 한다.
Typical Courses of Events	(A) : Actor, (S) : System 1. (A) : Category를 선택하고 수정을 요청한다. 2. (A) : 이름을 입력한다.

	2. (S) : 선택 된 Category의 이름을 입력 받은 이름으로 수정한다.
Alternative Courses of Events	N/A
Exceptional Courses of Events	이름을 입력하지 않을 경우 변경하지 않는다.

Use Case	Category 삭제
Actor	Actor-based
Purpose	Category를 삭제한다.
Overview	User가 요청하면 Category를 삭제한다.
Type	Primary
Cross Reference	Functions: R1.3 Use Cases:
Pre-Requisites	Category가 존재해야 한다.
Typical Courses of Events	(A) : Actor,(S) : System 1. (A) : Category를 선택하고 삭제를 요청한다. 2. (S) : Category 삭제 여부를 사용자에게 확인한다. 3. (A) : Category 삭제를 승인한다. 2. (S) : Category를 삭제한다
Alternative Courses of Events	N/A
Exceptional Courses of Events	Category 삭제를 승인하지 않을 경우 삭제를 취소한다.

Use Case	대핏값 추가
Actor	Actor-based
Purpose	대핏값을 추가한다.
Overview	User에게 대핏값의 이름을 입력 받아 대핏값을 추가한다.
Type	Primary
Cross Reference	Functions: R1.4 Use Cases:
Pre-Requisites	Category가 존재해야 한다.
Typical Courses of Events	(A) : Actor, (S) : System 1. (A) : Category를 선택하고 대핏값 추가를 요청한다. 2. (A) : 대핏값의 이름을 입력한다. 3. (S) : 입력 받은 이름을 갖는 대핏값을 선택된 Category에 추가한다.
Alternative Courses of Events	N/A

Exceptional Courses of Events	대푯값의 이름을 입력하지 않으면 Representative Value #number로 명명한다.
--------------------------------------	---

Use Case	대푯값 수정
Actor	Actor-based
Purpose	대푯값을 수정한다.
Overview	User에게 대푯값의 이름을 입력 받아 대푯값을 수정한다.
Type	Primary
Cross Reference	Functions: R1.5 Use Cases:
Pre-Requisites	대푯값이 존재해야 한다.
Typical Courses of Events	(A) : Actor,(S) : System 1. (A) : 대푯값을 선택하고 수정을 요청한다. 2. (A) : 이름을 입력한다. 2. (S) : 선택 된 대푯값을 입력 받은 이름으로 수정한다
Alternative Courses of Events	N/A
Exceptional Courses of Events	이름을 입력하지 않을 경우 변경하지 않는다.

Use Case	대푯값 삭제
Actor	Actor-based
Purpose	대푯값을 삭제한다.
Overview	User가 대푯값 삭제를 요청하면 대푯값을 삭제한다.
Type	Primary
Cross Reference	Functions : R1.6 Use Cases :
Pre-Requisites	대푯값이 존재해야 한다.
Typical Courses of Events	(A) : Actor,(S) : System 1. (A) : 대푯값을 선택하고 삭제를 요청한다. 2. (S) : 대푯값 삭제 여부를 사용자에게 확인한다. 3. (A) : 대푯값 삭제를 승인한다. 2. (S) : 대푯값을 삭제한다
Alternative Courses of Events	N/A
Exceptional Courses of Events	대푯값 삭제를 승인하지 않을 경우 삭제를 취소한다.

Use Case	Constraint 추가
Actor	Actor-based

Purpose	Constraint를 추가한다.
Overview	User가 Constraint 추가를 요청하면 Constraint를 추가한다.
Type	Primary
Cross Reference	Functions : R1.7 Use Cases :
Pre-Requisites	대푯값이 존재해야 한다.
Typical Courses of Events	(A) : Actor, (S) : System 1. (A) : 대푯값을 선택하고 Constraint 추가를 요청한다. 2. (A) : Constraint의 이름과 속성을 입력한다. 3. (S) : 입력 받은 이름과 속성을 갖는 Constraint를 선택된 대푯값에 추가한다.
Alternative Courses of Events	N/A
Exceptional Courses of Events	Property 속성을 갖는 Constraint가 존재하지 않을 때, If Property 속성을 갖는 Constraint 추가요청이 들어올 경우 Constraint를 추가하지 않는다.

Use Case	Constraint 수정
Actor	Actor-based
Purpose	Constraint를 수정한다.
Overview	User가 Constraint 수정을 요청하면 Constraint를 수정한다.
Type	Primary
Cross Reference	Functions : R1.8 Use Cases :
Pre-Requisites	Constraint가 존재해야 한다.
Typical Courses of Events	(A) : Actor, (S) : System 1. (A) : Constraint의 수정을 요청한다. 2. (A) : 속성과 이름을 입력한다. 3. (S) : 선택된 Constraint를 입력 받은 이름과 속성으로 수정한다.
Alternative Courses of Events	N/A
Exceptional Courses of Events	Property 속성을 갖는 Constraint가 존재하지 않을 때, If Property 속성을 갖는 Constraint 수정요청이 들어올 경우 Constraint를 수정하지 않는다

Use Case	Constraint 삭제
Actor	Actor-based
Purpose	Constraint를 삭제한다.

Overview	User가 Constraint 삭제를 요청하면 Constraint를 삭제한다.
Type	Primary
Cross Reference	Functions : R1.9 Use Cases :
Pre-Requisites	Constraint가 존재해야 한다.
Typical Courses of Events	(A) : Actor,(S) : System 1. (A) : Constraint을 선택하고 삭제를 요청한다. 2. (S) : Constraint를 삭제한다
Alternative Courses of Events	N/A
Exceptional Courses of Events	N/A

Use Case	대핏값 선택
Actor	Actor-based
Purpose	대핏값을 선택한다.
Overview	User가 대핏값을 선택, 해제하면 대핏값의 선택 여부를 수정한다,
Type	Primary
Cross Reference	Functions : R1.10 Use Cases :
Pre-Requisites	대핏값이 존재해야 한다.
Typical Courses of Events	(A) : Actor, (S) : System 1. (A) : 대핏값 선택/해제를 요청한다. 2. (S) : 대핏값의 선택 여부를 변경한다.
Alternative Courses of Events	N/A
Exceptional Courses of Events	N/A

Use Case	Test Case 계산
Actor	Actor-based
Purpose	Test Case를 계산한다.
Overview	User가 계산을 요청하면 Test Case를 계산한다.
Type	Primary
Cross Reference	Functions : R2.1 Use Cases :
Pre-Requisites	Category, 대핏값, Constraint가 입력되어야 한다.
Typical Courses of Events	(A) : Actor, (S) : System 1. (A) : Test Case 계산을 요청한다.

	2. (S) : 입력된 값에 따라 Test Case를 계산한다.
Alternative Courses of Events	N/A
Exceptional Courses of Events	N/A


Use Case	출력
Actor	System
Purpose	결과를 출력한다.
Overview	결과를 화면과 파일로 출력한다.
Type	Primary
Cross Reference	Function: R2.2 Use Cases :
Pre-Requisites	Test case의 계산이 완료되어야 한다.
Typical Courses of Events	(A) : Actor, (S) : System 1. (S) : Test Case를 계산한 파일을 출력한다. 2. (S) : 선택된 대푯값에 대한 Test Case를 화면에 출력한다.
Alternative Courses of Events	N/A
Exceptional Courses of Events	N/A

Use Case	초기화
Actor	User
Purpose	모든 입력과 출력 화면을 초기화한다.
Overview	User가 초기화를 요청하면 입력과 출력화면을 초기화 한다.
Type	Primary
Cross Reference	Functions : R3.1 Use Cases :
Pre-Requisites	N/A
Typical Courses of Events	(A) : Actor, (S) : System 1. (A) : 초기화를 요청한다. 2. (S) : InputManager을 초기화한다. 3. (S) : 출력화면을 초기화한다.
Alternative Courses of Events	N/A
Exceptional Courses of Events	N/A


Use Case	프로그램 종료
Actor	User
Purpose	프로그램을 종료한다.

Overview	User가 요청하면 프로그램 종료한다.
Type	Primary
Cross Reference	Functions : R4.1 Use Cases :
Pre-Requisites	N/A
Typical Courses of Events	(A) : Actor, (S) : System 1. (A) : 종료를 요청한다. 2. (S) : 프로그램을 종료한다
Alternative Courses of Events	N/A
Exceptional Courses of Events	N/A

4. Activity 2032. Refine Use Case Diagrams



5. Activity 2033. Define Domain Model



6. Activity 2034. Refine Glossary


Glossary	Category	Description
InputManager	Class	사용자의 Input을 관리
Category	Class	User가 추가한 Category 객체
Calculate	Class	Test Case를 계산
OutputManager	Class	결과 출력
Category.RV:List	Attribute	Category 대푯값 리스트
Input.Manager.Category:List	Attribute	Category의 전체 리스트
InputManager.Configure:Array	Attribute	User가 선택한 대푯값의 배열
InputManager.Add_Category()	Operation	Category를 추가한다.
InputManager.Change_Category()	Operation	Category를 수정한다.
InputManager.Delete_Category()	Operation	Category를 삭제한다.
InputManager.Add_RV()	Operation	대푯값을 추가한다.
InputManager.Change_RV()	Operation	대푯값을 수정한다.
InputManager.Delete_RV()	Operation	대푯값을 삭제한다.
InputManager.Add_Constraint()	Operation	Constraint를 추가한다.
InputManager.Change_Constraint()	Operation	Constraint를 수정한다.

)		
InputManager.Delete_Constraint()	Operation	Constraint를 삭제한다.
InputManager.Clear()	Operation	입력과 출력을 초기화한다.
InputManager.Exit()	Operation	프로그램을 종료한다.
Calculate.Calculate()	Operation	Test Case를 계산한다.
OutputManager.Output()	Operation	화면과 파일을 출력한다.

7. Activity 2035. Define System Sequence Diagrams

Use Case	Name of Actor-based Event	System Operations
Category 추가	Add_Category	Add_Category()
Category 수정	Change_Category	Change_Category()
Category 삭제	Delete_Category	Delete_Category()
대푯값 추가	Add_RV	Add_RV()
대푯값 수정	Change_RV	Change_RV()
대푯값 삭제	Delete_RV	Delete_RV()
Constraint 추가	Add_Constraint	Add_Constraint()
Constraint 수정	Change_Constraint	Change_Constraint()
Constraint 삭제	Delete_Constraint	Delete_Constraint()
대푯값 선택	Select_Constraint	Select_Constraint()
Test Case 계산	Calculate	Calculate()
초기화	Clear	Clear()
프로그램 종료	Exit	Exit()


7.1 Category 추가



7.2 Category 수정

Use Case : Category 수정


- 1) Category를 선택하고 수정을 요청한다.
- 2) 이름을 입력한다.
- 3) 선택된 Category의 이름을 입력 받은 이름으로 수정한다.



7.3 Category 삭제

Use Case : Category 삭제


- 1) Category를 선택하고 삭제를 요청한다.
- 2) Category 삭제 여부를 사용자에게 확인한다.
- 3) Category의 삭제를 승인한다.
- 4) Category를 삭제한다.



7.4 대푯값 추가

Use Case : 대푯값 추가


- 1) Category를 선택하고 대푯값 추가를 요청한다.
- 2) 대푯값의 이름을 입력한다.
- 3) 입력 받은 이름을 갖는 대푯값을 선택된 Category에 추가한다.



7.5 대푯값 수정

Use Case : 대푯값 수정


- 1) 대푯값을 선택하고 수정을 요청한다.
- 2) 이름을 입력한다.
- 3) 선택된 대푯값을 입력 받은 이름으로 수정한다.



7.6 대푯값 삭제

Use Case : 대푯값 삭제


- 1) 대푯값을 선택하고 삭제를 요청한다.
- 2) 대푯값 삭제 여부를 사용자에게 확인한다.
- 3) 대푯값 삭제를 승인한다.
- 4) 대푯값을 삭제한다.



7.7 Constraint 추가

Use Case : Constraint 추가


- 1) 대푯값 선택하고 Constraint 추가를 요청한다.
- 2) Constraint의 이름과 속성을 입력한다.
- 3) 입력 받은 이름과 속성을 갖는 Constraint를 선택된 대푯값에 추가한다.



7.8 Constraint 수정

Use Case : Constraint 수정


- 1) Constraint를 선택하고 수정을 요청한다.
- 2) 속성과 이름을 입력한다.
- 3) 선택된 Constraint를 입력 받은 이름과 속성으로 수정한다.



7.9 Constraint 삭제

Use Case : Constraint 삭제


- 1) Constraint을 선택하고 삭제를 요청한다.
- 2) Constraint를 삭제한다



7.10 대푯값 선택

Use Case : 대푯값 선택


- 1) 대푯값의 선택/해제를 요청한다.
- 2) 대푯값의 선택 여부를 변경한다.



7.11 Test Case 계산

Use Case : Test Case 계산


- 1) Test Case 계산을 요청한다.
- 2) 입력된 값에 따라 Test Case를 계산한다.



7.12 초기화

Use Case : 초기화


- 1) 초기화를 요청한다.
- 2) InputManager를 초기화한다.
- 3) 출력화면을 초기화한다.



7.13 프로그램 종료

Use Case : 프로그램 종료

- 1) 종료를 요청한다.
- 2) 프로그램을 종료한다.



8. Activity 2036. Define Operation Contracts

Use Case	Name of Actor-based Event	System Operation
Category 추가	Add Category()	Add_Category()
Category 수정	Change Category()	Change_Category()
Category 삭제	Delete Category()	Delete_Category()
대푯값 추가	Add RV()	Add_RV()
대푯값 수정	Change RV()	Change_RV()
대푯값 삭제	Delete RV()	Delete_RV()
Constraint 추가	Add Constraint()	Add_Constraint()
Constraint 수정	Change Constraint()	Change_Constraint()
Constraint 삭제	Delete Constraint()	Delete_Constraint()
대푯값 선택	Select Constraint()	Select_Constraint()
Test Case 계산	Calculate()	Calculate()
출력	N/A	Output()
초기화	Clear()	Clear()
프로그램 종료	Exit()	Exit()

Name	Add_Category()
Responsibility	이름을 입력 받아 Category를 추가한다.
Type	System
Cross Reference	R1.1
Exception	이름을 입력하지 않을 경우 'Category #number'로 명명한다.
Output	Category 객체가 추가된 List
Pre-Conditions	N/A
Post-Conditions	Category가 생성되고 List에 업데이트된다.

Name	Change_Category()
Responsibility	Category의 이름을 수정한다.
Type	System
Cross Reference	R1.2
Exception	이름을 입력하지 않으면 변경하지 않는다.
Output	수정된 Category
Pre-Conditions	Category가 존재해야 한다.
Post-Conditions	Category의 이름이 수정된다.

Name	Delete_Category()
Responsibility	Category을 삭제한다.
Type	System
Cross Reference	R1.3
Exception	삭제가 승인되지 않을 경우 삭제를 취소한다.
Output	Category 객체가 삭제된 List
Pre-Conditions	Category가 존재해야 한다.
Post-Conditions	Category가 삭제된다.

Name	Add_RV()
Responsibility	대푯값을 추가한다.
Type	System
Cross Reference	R1.4
Exception	대푯값의 이름을 입력하지 않으면 Representative Value #number로 명명한다.
Output	대푯값이 추가된 Category
Pre-Conditions	Category가 존재해야 한다.
Post-Conditions	Category에 대푯값이 추가된다.

Name	Change_RV()
Responsibility	대푯값의 이름을 변경한다.
Type	System
Cross Reference	R1.5
Exception	이름을 입력하지 않으면 변경하지 않는다.
Output	이름이 변경된 대푯값
Pre-Conditions	대푯값이 존재해야 한다.
Post-Conditions	대푯값의 이름이 변경된다.

Name	Delete_RV()
Responsibility	대푯값을 삭제한다.
Type	System
Cross Reference	R1.6
Exception	삭제가 승인되지 않을 경우 삭제를 취소한다.
Output	대푯값이 삭제된 Category
Pre-Conditions	대푯값이 존재해야 한다.
Post-Conditions	Category에서 대푯값이 삭제된다.

Name	Add_Constraint()
Responsibility	Constraint를 추가한다.
Type	System
Cross Reference	R1.7
Exception	Property 속성을 갖는 Constraint가 존재하지 않을 때, If Property 속성을 갖는 Constraint 추가요청이 들어올 경우 Constraint를 추가하지 않는다.
Output	Constraint가 추가된 대푯값
Pre-Conditions	대푯값이 존재해야 한다.
Post-Conditions	대푯값에 Constraint가 추가된다.

Name	Change_Constraint()
Responsibility	Constraint의 이름과 속성을 변경한다.
Type	System
Cross Reference	R1.8
Exception	Property 속성을 갖는 Constraint가 존재하지 않을 때, If Property 속성을 갖는 Constraint 수정요청이 들어올 경우 Constraint를 수정하지 않는다.
Output	이름과 속성이 변경된 Constraint
Pre-Conditions	Constraint가 존재해야 한다.
Post-Conditions	Constraint의 이름과 속성이 변경된다.

Name	Delete_Constraint()
Responsibility	Constraint를 삭제한다.
Type	System
Cross Reference	R1.9
Exception	N/A
Output	Constraint가 삭제된 대푯값
Pre-Conditions	Constraint가 존재해야 한다.
Post-Conditions	대푯값에서 Constraint가 삭제된다.

Name	Select_RV()
Responsibility	RV의 선택 여부를 변경한다.
Type	System
Cross Reference	R1.10
Exception	N/A

Output	선택 여부가 변경된 대푯값
Pre-Conditions	대푯값이 존재해야 한다.
Post-Conditions	대푯값의 선택 여부가 변경된다.

Name	Calculate()
Responsibility	Test Case를 계산한다.
Type	System
Cross Reference	R2.1
Exception	N/A
Output	계산된 Test Case
Pre-Conditions	입력한 대푯값이 존재해야 한다.
Post-Conditions	화면에 선택된 대푯값의 Test Case가 출력되고, 전체 결과가 파일로 출력된다.

Name	Clear()
Responsibility	입력과 출력을 초기화한다.
Type	System
Cross Reference	R3.1
Exception	N/A
Output	N/A
Pre-Conditions	N/A.
Post-Conditions	입력과 화면 출력이 모두 삭제된다..

Name	Exit()
Responsibility	프로그램을 종료한다.
Type	System
Cross Reference	R4.1
Exception	N/A
Output	N/A
Pre-Conditions	N/A.
Post-Conditions	프로그램을 종료한다..

9. Activity 2038. Refine System Test Case

9.1 Functional Requirements System Test Case

Test Number	Test 항목	Description	Use Case	System Function
1-1	Category 추가 Test	Category 이름을 입력하고 추가 할 때 입력된 이름대로 추가되는지 확인한다.	Category 추가	R1.1
1-2	Category 추가 Test	Category 이름을 입력하지 않고 추가 할 때 Category #number로 추가되는지 확인한다.	Category 추가	R1.1
2-1	Category 수정 Test	Category의 이름이 수정되는지 확인한다.	Category 수정	R1.2
2-2	Category 수정 Test	Category의 수정을 요청하고 이름을 입력하지 않았을 때 기존의 이름인지 확인한다.	Category 수정	R1.2
3-1	Category 삭제 Test	Category의 삭제를 요청하고 승인하면 Category가 삭제되는지 확인한다.	Category 삭제	R1.3
3-2	Category 삭제 Test	Category의 삭제를 요청하고 승인하지 않으면 Category가 유지되는지 확인한다.	Category 삭제	R1.3
4-1	대푯값 추가 Test	대푯값 이름을 입력하고 추가 할 때 입력된 이름대로 추가되는지 확인한다.	대푯값 추가	R1.4
4-2	대푯값 추가 Test	Category 이름을 입력하지 않고 추가 할 때 Representative Value #number로 추가되는지 확인한다.	대푯값 추가	R1.4
5-1	대푯값 수정 Test	대푯값의 이름이 수정되는지 확인한다.	대푯값 수정	R1.5
5-2	대푯값 수정 Test	대푯값의 수정을 요청하고 이름을 입력하지 않았을 때 기존의 이름인지 확인한다.	대푯값 수정	R1.5
6-1	대푯값 삭제 Test	대푯값의 삭제를 요청하고 승인하면 대푯값이 삭제되는지 확인한다.	대푯값 삭제	R1.6
6-2	대푯값 삭제 Test	대푯값의 삭제를 요청하고 승인하지 않으면 대푯값 유지되는지 확인한다.	대푯값 삭제	R1.6
7-1	Constraint 추가 Test	Constraint의 이름과 속성을 입력하고 추가 할 때 입력된 이름과 속성대로 추가되는지 확인한다.	Constraint 추가	R1.7
7-2	Constraint 추가 Test	Property 속성을 갖는 Constraint가 존재하지 않을 때, If Property 속성을 갖는 Constraint 추가요청이 들어올 경우 Constraint를 추가하지 않는지 확인한다.	Constraint 추가	R1.7
8-1	Constraint 수정 Test	Constraint의 이름과 속성이 수정되는지 확인한다.	Constraint 수정	R1.8
8-2	Constraint 수정 Test	Constraint의 이름을 수정할 때 이름을 입력하지 않으면 기존의 이름이 유지되는지 확인한다.	Constraint 수정	R1.8
8-3	Constraint 수정 Test	Property 속성을 갖는 Constraint가 존재하지 않을 때, If Property 속성을 갖는 Constraint 수정요청이 들어올 경우	Constraint 수정	R1.8

		Constraint를 수정하지 않는지 확인한다.		
9-1	Constraint 삭제 Test	Constraint의 삭제를 요청하고 Constraint가 삭제되는지 확인한다.	Constraint 삭제	R1.9
10-1	대푯값 선택 Test	대푯값을 선택하고 Test Case를 계산했을 때 화면에 선택한 대푯값의 Test Case가 출력되는지 확인한다.	대푯값 선택	R1.10
10-2	대푯값 선택 Test	Test Case를 계산 한 후에 대푯값을 선택하면 Test Case의 출력이 제대로 변경되는지 확인한다.	대푯값 선택	R1.10
11-1	Test Case 계산 Test	Test Case를 예상 결과값과 비교한다.	Test Case 계산	R2.1
12-1	출력 Test	전체 결과 파일과 화면이 출력되는지 확인한다.	출력	R2.2
13-1	초기화 Test	초기화 요청 시 모든 입력과 출력이 삭제되는지 확인한다.	초기화	R3.1
14-1	프로그램 종료 Test	프로그램이 종료되는지 확인한다.	프로그램 종료	R4.1

9.2 Nonfunctional Requirements Test Case

Category	Test Case
A. Interface	본 프로그램을 처음 접하는 사람들을 대상으로 각각 3개의 대푯값과 3개의 Category를 작성하고 Test Case를 출력하는 데까지 10이내로 소요되는지 확인한다.
B. Display	선택한 대푯값의 Test Case를 1초 이내로 출력되는지 확인한다.

10. Activity 2039. Analyze Traceability Analysis

System Function	Use Case	Operation
R1.1 Category 추가	1.Category 추가	Add_Category()
R1.2 Category 수정	2.Category 수정	Change_Category()
R1.3 Category 삭제	3.Category 삭제	Delete_Category()
R1.4 대푯값 추가	4.대푯값 추가	Add_RV()
R1.5 대푯값 수정	5.대푯값 수정	Change_RV()
R1.6 대푯값 삭제	6.대푯값 삭제	Delete_RV()
R1.7 Constraint 추가	7.Constraint 추가	Add_Constraint()
R1.8 Constraint 수정	8.Constraint 수정	Change_Constraint()
R1.9 Constraint 삭제	9.Constraint 삭제	Delete_Constraint()
R1.10 대푯값 선택	10.대푯값 선택	Select_Constraint()
R2.1 Test Case 계산	11.Test Case 계산	Calculate()
R2.2 출력	14.출력	
R3.1 초기화	18.초기화	Clear()
R4.1 프로그램 종료	19.프로그램 종료	Exit()